

Organisationseinheit IT – Fortbildung

SOLUM STAR V2



SolumWEB
Anleitung für Administratoren

Vorwort

Dieses Handbuch richtet sich an Administratoren. Es beschreibt die Installationsvoraussetzungen des automatisierten Abrufverfahrens für das elektronische Grundbuch in Niedersachsen mit dem Programm SolumWEB, soweit sie im Programmtest verwendet wurden. Die Angaben haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Generell übernimmt das Land Niedersachsen keinen Support für Probleme, deren Ursache in der Systemumgebung des Nutzers liegen.

Weiterhin ist die Oberfläche zur Administration von Bearbeiterkennzeichen innerhalb einer Benutzergruppe (Gruppenadministration) beschrieben.

Isabelle Dedek

Olaf Schmedt

Stand: 28.01.2014

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	2
1.1	Vorbemerkungen	2
1.1.1	Richtigkeit, Vollständigkeit und Haftungsausschluss	2
1.1.2	Verwendung von Echtdaten in Beispielen	2
1.1.3	Hinweis auf Beachtung des Urheberrechts	2
1.1.4	Verfügbarkeit, Urheber- und Verwertungsrechte	2
1.1.5	Fachbezogener Inhalt, Anregungen und Kritik	2
1.1.6	Layout und Gestaltung, Anregungen und Kritik.....	2
1.1.7	Ansprechpartner zum Verfahren	2
2	Installationsvoraussetzungen	3
2.1	Allgemeines	3
2.2	Betriebssystem.....	3
2.3	Web-Browser	4
2.3.1	Allgemeine Voraussetzungen	4
2.3.2	Microsoft Internet Explorer	4
2.3.3	Mozilla Firefox	5
2.4	PDF-Anzeigeprogramme	5
2.4.1	Allgemeines	5
2.4.2	Adobe Reader	5
2.4.3	Foxit Reader.....	5
3	Oberfläche zur Benutzeradministration	6
3.1	Allgemeines	6
3.2	Umstellung von Benutzern der bisherigen SolumWEB-Version	6
3.3	Die Eingangsmaske der Benutzeradministration	7
3.4	Neue Bearbeiterkennzeichen anlegen	8
3.5	Bestehende Bearbeiterkennzeichen bearbeiten	11
3.5.1	Bearbeiterkennzeichen sperren und entsperren	11
3.5.2	Kennwort zurücksetzen	12
3.5.3	Änderung der Daten eines Bearbeiterkennzeichens	13
3.5.4	Bearbeiterkennzeichen löschen	14

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkungen

1.1.1 Richtigkeit, Vollständigkeit und Haftungsausschluss

Diese Dokumentation wurde mit großer Sorgfalt erstellt und geprüft. Sie erhebt nicht den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Fehler können nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Der Autor hat seine praktischen Erfahrungen mit den Programmen aufgeschrieben und für Sie als Schulungsunterlage aufbereitet. Für fehlerhafte Angaben und deren Folgen wird keine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernommen. Sollte sich dennoch der Fehler teufel eingeschlichen haben, teilen Sie das bitte über nachstehender E-Mail-Adresse mit. Verbesserungen, Kritik und Vorschläge werden jederzeit dankbar entgegen genommen.

1.1.2 Verwendung von Echtdateien in Beispielen

In Beispielen verwendete Namen und Daten von Personen, Organisationen und Ereignissen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit Echtdateien aller Art und Güte ist zufällig.

1.1.3 Hinweis auf Beachtung des Urheberrechts

Die bestehenden Vorgaben des Urheberrechts sind unbedingt einzuhalten. Verstöße dagegen könnten Schadensersatzansprüche gegen das Land Niedersachsen entstehen lassen. Erlaubt sind grundsätzlich nur kurze Zitate unter Angabe des Autors und des Werkes, keine Übernahme von ganzen Passagen und Werken. Dies gilt insbesondere auch für Bilder, Fotos, Tabellen und ähnliches.

1.1.4 Verfügbarkeit, Urheber- und Verwertungsrechte

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung der Organisationseinheit (OE) IT – Fortbildung darf kein Teil dieses Werkes in irgendeiner Form geändert und veröffentlicht werden. Die aktuellen Publikationen der IT – Fortbildung stehen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der niedersächsischen Justiz im Intranet zur Verfügung und können bei Bedarf ausgedruckt werden. Die Veröffentlichung erfolgt im PDF – Format, der Zugriff auf die Lerninhalte mit einem PDF-Betrachter.

1.1.5 Fachbezogener Inhalt, Anregungen und Kritik

Olaf Schmedt

Organisationseinheit FVTOG – Verfahrenspflege Grundbuch und Register

Dienstort: Steintorstraße 3, 30159 Hannover

olaf.schmedt@justiz.niedersachsen.de

1.1.6 Layout und Gestaltung, Anregungen und Kritik

Organisationseinheit IT - Fortbildung

Hans-Heinrich.Schulte@justiz.niedersachsen.de

1.1.7 Ansprechpartner zum Verfahren

Für Anträge auf Zulassung sowie Fragen zum Verfahren wenden Sie sich bitte an

Herrn Sieling, Tel.: 05141 206-438

E-Mail: olgce-gbabruf@justiz.niedersachsen.de

Bei Störungen wenden Sie sich bitte an

IT.Niedersachsen (vormals LSKN) Servicedesk, Tel.: 0511/120-3999, per Fax unter 0511/120-99-3999 oder per E-Mail unter servicedesk@it.niedersachsen.de .

2 Installationsvoraussetzungen

2.1 Allgemeines

Beim Verfahren SolumWEB handelt es sich um eine webbasierte Anwendung, die grundsätzlich Betriebssystemunabhängig ist. An Software werden lediglich benötigt

- Ein Internetbrowser sowie
- Ein Programm zur Anzeige von PDF-Dateien.

Getestet wurde das Verfahren hauptsächlich unter verschiedenen Versionen von Microsoft Windows mit den Web-Browsern Internet Explorer und Mozilla Firefox sowie den PDF-Readern Foxit Reader und Adobe Reader. Grundsätzlich sollte eine Funktion auch mit anderen Betriebssystemen, Browsern und PDF-Reader gegeben sein.

Genauere Angaben zu den einzelnen getesteten Softwarekomponenten ersehen Sie unten.

Der Support für SolumWEB durch die Justiz ist auf die serverseitigen Komponenten beschränkt. Für Störungen, deren Ursache in der Systemumgebung (Netzwerkanbindung, Rechner, Browser, PDF-Reader) der Teilnehmer am Abrufverfahren liegt, kann kein Support geleistet werden. Dies gilt insbesondere bei Verwendung von unten nicht aufgeführten Softwarekomponenten.

2.2 Betriebssystem

Getestet wurde von der Justiz unter den Betriebssystemen Windows 7 und Vista. Dabei traten keine Betriebssystembedingte Störungen auf. Das Verfahren ist jedoch grundsätzlich nicht Betriebssystem abhängig. Eine Empfehlung für ein bestimmtes Betriebssystem kann nicht ausgesprochen werden, da diese Entscheidung im Verantwortungsbereich des Nutzers liegt und für Betriebssystembedingte Störungen kein Support seitens der Justiz Niedersachsen stattfindet.

Installationsvoraussetzungen

2.3 Web-Browser

2.3.1 Allgemeine Voraussetzungen

Cookies werden laut Auskunft des Rechenzentrums nicht auf den Client-Rechner übertragen. Der Webbrowser muss die Verwendung von **https** mit **128 Bit Verschlüsselung** zulassen.

Im Folgenden nur die Browser und -Versionen erwähnt, mit denen das Programm getestet wurde. Die Auswahl des Browsers ist jedoch nicht auf die aufgeführten Programme eingeschränkt. Grundsätzlich sollte SolumWEB mit jedem Internetbrowser funktionieren.

2.3.2 Microsoft Internet Explorer

Funktionierende Versionen:

Version 8.0.6001.19088 und 7600.16385 (32 Bit)

Nicht funktionierende Versionen:

Ältere Versionen als 5.5 (keine 128 Bit Verschlüsselung)

Internet Explorer 64 Bit

In den 64-Bit-Versionen des Internet Explorer werden keine PDF-Dateien angezeigt. Verwenden Sie daher auch unter einem 64-Bit-Windows-Betriebssystem die 32-Bit-Version des Internet Explorer.

Die ausführbare Datei der 32-Bit-Version ist C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe .

Die 64-Bit-Version erkennen Sie daran, dass im Infofenster des Internet Explorer hinter der Versionsnummer der Zusatz „64-bit Edition“ steht.



Konfigurationsempfehlungen:

Getestet wurde mit der Sicherheitsstufe „Mittel“. Folgende ActiveX-Einstellung muss aktiviert sein:

ActiveX Steuerelemente und Plugins ausführen	Aktivieren
--	------------

2.3.3 Mozilla Firefox

Funktionierende Versionen:

Version 4.0.1

Version 6.0.2

Version 8

Nicht funktionierende Versionen:

Version 1.0

2.4 PDF-Anzeigeprogramme

2.4.1 Allgemeines

Während der Tests wurde beobachtet, dass bei Problemen mit der Anzeige von Grundbüchern in manchen Fällen eine komplette De- und Neuinstallation des PDF-Viewers geholfen hat. Insbesondere bei Parallelinstallation von mehreren PDF-Anzeigeprogrammen oder –Versionen kann es zu Problemen kommen.

2.4.2 Adobe Reader

Mit den Versionen älter als 8 wurden im Test Probleme festgestellt. Der Adobe Reader sollte in der Version 8, 9 oder 10 verwendet werden. Mit diesen traten im Test keine Probleme auf.

2.4.3 Foxit Reader


Im Test mit der Version 5 wurden keine Probleme festgestellt.

3 Oberfläche zur Benutzeradministration

3.1 Allgemeines

Bei der Einrichtung eines neuen Benutzers wird von der Justiz eine Benutzerkennung mit einem Bearbeiterkennzeichen eingerichtet. Dieses Bearbeiterkennzeichen ist zur Anlegung und Administration weiterer Bearbeiterkennzeichen bis zu einer festgelegten Höchstgrenze berechtigt (Gruppenadministrator) und daher für den Administrator beim Kunden vorgesehen. Weitere benötigte Bearbeiterkennzeichen sind in der notwendigen Anzahl vom Gruppenadministrator anzulegen. Es wird darauf hingewiesen, dass für jeden berechtigten Nutzer von SolumWEB ein eigenes Bearbeiterkennzeichen anzulegen ist.

Dem Gruppenadministrator steht ein zusätzlicher Menüpunkt zur Administration der anderen Bearbeiterkennzeichen zur Verfügung. Der Button zum Aufruf der **Benutzeradministration** befindet sich in der linken Menüleiste.



Sie können im Bereich **Benutzeradministration**

- neue Einzelnutzer (=Bearbeiterkennzeichen) anlegen (siehe Punkt 3.4),
- sich bereits existierende Bearbeiterkennzeichen anzeigen lassen und diese selbständig bearbeiten. Dabei stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
 - Bearbeitung bestehender Bearbeiterkennzeichen (Änderung von Detailinformationen zum jeweiligen Anwender)
 - Änderung des Kennworts des einzelnen Bearbeiters
 - Löschen von Bearbeiterkennzeichen
 - Sperren und Entsperren von Bearbeiterkennzeichen

3.2 Umstellung von Benutzern der bisherigen SolumWEB-Version

Bei Benutzern, die schon vor der Einführung der Gruppenadministration im Dezember 2011 zum Abrufverfahren zugelassen waren, werden bei der Umstellung alle vorher angelegten Bearbeiterkennzeichen übernommen. Das Administrationsrecht wird bei diesen Benutzerkennungen an das Bearbeiterkennzeichen mit der niedrigsten Nummer innerhalb einer Benutzerkennung (endet auf ...001) vergeben.

Oberfläche zur Benutzeradministration

3.3 Die Eingangsmaske der Benutzeradministration

Wählt man die Benutzeradministration, öffnet sich die Auswahlmaske des eingeloggten SolumWEB-Benutzeradministrators in einem neuen Fenster bzw. in einem neuen Tab des Browsers.

In der linken Menüleiste stehen Ihnen die Funktionen **Neues Bearbeiterkennzeichen**, **Hilfe** und **Schließen** zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass über den Button **Schließen** sich lediglich die Eingabemaske der **Benutzeradministration** schließt.

In der rechten Fensterhälfte befinden sich zwei Hinweisbänder, die Übersicht aller angelegten Bearbeiterkennzeichen mit Sperrhinweis und die Buttons **Neues Bearbeiterkennzeichen**, **Bearbeiten**, **Kennwort ändern** und **Löschen**.

SolumSTAR
das maschinell geführte Grundbuch

Neues Bearbeiterkennzeichen

Hilfe

Schließen

SolumWEB-Gruppenadministrator: Bearbeitungsfunktion auswählen

Höchstzahl Bearbeiterkennzeichen: 60 aktuelle Anzahl: 59 davon Gruppenadministratoren: 1 noch verfügbar: 1

	gesperrt
<input type="radio"/> b0119002	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> b0119003	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> b0119004	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> b0119005	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> b0119006	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> b0119007	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> b0119008	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> b0119009	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> b0119010	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> b0119011	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> b0119012	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> b0119013	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> b0119014	<input type="checkbox"/>

Neues Bearbeiterkennzeichen Bearbeiten Kennwort ändern Löschen


Die Übersicht gliedert die angelegten Bearbeiterkennzeichen unter die Benutzerkennung.

xb:	gesperrt
<input type="radio"/> b0119002	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> b0119003	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> b0119004	<input type="checkbox"/>

Bearbeiterkennzeichen mit administrativen Rechten sind in der Übersicht **nicht** enthalten, da sie nicht eigenständig bearbeitet werden dürfen.

Oberfläche zur Benutzeradministration

In dem Hinweisband oberhalb der Übersicht werden jeweils der aktuelle Vergabestatus der Bearbeiterkennzeichen sowie die Anzahl der Gruppenadministratoren(kennungen) angezeigt.



Über den Menüpunkt **Hilfe** im linken Administrationsbereich erhalten Sie Artikel zur Unterstützung bei der Benutzeradministration.

3.4 Neue Bearbeiterkennzeichen anlegen

In dem Bereich **Benutzeradministration** steht Ihnen in der linken Menüleiste bzw. unterhalb der Kennzeichenübersicht die Funktion **Neues Bearbeiterkennzeichen** zur Verfügung. Damit können neue Bearbeiterkennzeichen vergeben werden. Eine Übersicht über die aktuell vergebenen bzw. noch verfügbaren Bearbeiterkennzeichen befindet sich im rechten Fensterbereich.



Bei Einrichtung einer Benutzerkennung wird zunächst nur ein Bearbeiterkennzeichen mit dem Recht zur Gruppenadministration eingerichtet. Der Benutzeradministrator muss die weiteren Bearbeiterkennzeichen in der erforderlichen Anzahl selber anlegen. Um eine Vertretung des Benutzeradministrators gewährleisten zu können, kann auf Antrag ein weiteres Bearbeiterkennzeichen mit dem Recht zur Benutzeradministration versehen werden. Dieser Antrag muss durch den dem Oberlandesgericht Celle benannten, offiziellen Ansprechpartner Ihrer Organisation gestellt werden. Dazu wendet sich der Ansprechpartner an die Hotline des IT.Niedersachsen (vormals LSKN), siehe [Kontakt Servicedesk IT.N](#). Es wird dann ein weiteres Bearbeiterkennzeichen mit dem entsprechenden Recht angelegt. Bei den „alten“ Benutzerkennungen wird in diesem Fall immer das BKZ mit der zweitniedrigsten Nummer (endet auf ...002) mit dem Recht zur Benutzerverwaltung versehen. Sollte dieses BKZ bisher von einem anderen Anwender als dem Vertreter des Administrators genutzt worden sein, so muss diesem Benutzer ein neues BKZ zugeteilt werden,

Im Normalfall werden 30 Bearbeiterkennzeichen bereitgestellt, die durch den Bearbeiter mit administrativen Rechten vergeben werden können. Ist die maximale Anzahl von Bearbeiterkennzeichen vergeben, wird der Button **Neues Bearbeiterkennzeichen** ausgegraut dargestellt.

Sollten weitere Bearbeiterkennzeichen benötigt werden, so wenden Sie sich bitte an das OLG Celle-Zulassungsstelle, siehe [Kontakt OLG Celle](#).

Oberfläche zur Benutzeradministration

Nach der Auswahl der Funktion **Neues Bearbeiterkennzeichen** öffnet sich im gleichen Fenster die Maske SolumWEB-Gruppenadministrator: **Neues Bearbeiterkennzeichen** anlegen.

The screenshot shows a web interface for SolumSTAR. At the top left is the SolumSTAR logo with the tagline 'das maschinell geführte Grundbuch'. The main title bar reads 'SolumWEB-Gruppenadministrator: Neues Bearbeiterkennzeichen anlegen'. On the left side, there is a green sidebar with 'Hilfe' and 'Schließen' buttons. The main content area contains a form with the following fields: 'Benutzerkennung' (text input with 'zib7'), 'Bearbeiterkennzeichen*' (text input), 'Anrede' (text input), 'Titel' (text input), 'Nachname' (text input), 'Vorname' (text input), 'Kennwort*' (password input), 'Wiederholung Kennwort*' (password input), 'Bemerkung' (text input), 'Rolle' (dropdown menu), 'IP-Adressen' (text input), and 'IP-Adressen der Benutzerkennung' (text input). Below the form are 'Speichern' and 'Zurück zur Auswahlmaske' buttons. A note at the bottom states '*- Feld muss ausgefüllt werden'.

Die mit * gekennzeichneten Eingabefelder müssen zwingend ausgefüllt werden.

Die Bezeichnung der Bearbeiterkennzeichen darf maximal 10 Zeichen lang sein und nur Buchstaben und Zahlen enthalten. Bitte beachten Sie auch, dass die Bearbeiterkennzeichen innerhalb Ihrer Benutzerkennung eindeutig sein müssen.


Sofern Sie die Felder Vor- und Nachname ausfüllen, so erscheinen die Angaben in der Liste der Bearbeiterkennzeichen.

Die geltenden Kennwortrichtlinien (siehe Bedienungsanleitung SolumWEB) sind bei der Vergabe des Kennwortes zu beachten.

Die Eingabefelder zur Rolle und zur Einschränkung auf IP-Adressen sind **nicht** nutzbar.

Oberfläche zur Benutzeradministration

Nach Bestätigung der Eingaben über den Button **Speichern** wird in die Übersicht der bestehenden Bearbeiterkennzeichen zurückgewechselt. Die aktuelle Anzahl der verfügbaren Bearbeiterkennzeichen ist in dem Anzeigenband oberhalb der bestehenden Bearbeiterkennzeichen ersichtlich. Außerdem erscheint ein Hinweis über die erfolgreiche Anlegung eines neuen Bearbeiterkennzeichens.



The screenshot displays the SolumWEB-Gruppenadministrator interface. At the top left is the SolumSTAR logo with the tagline 'das maschinell geführte Grundbuch'. The main header reads 'SolumWEB-Gruppenadministrator: Bearbeitungsfunktion auswählen'. A green notification bar at the top states 'Neues Bearbeiterkennzeichen 'Muster' wurde erfolgreich erzeugt'. Below this, a yellow status bar shows 'Höchstzahl Bearbeiterkennzeichen: 20 aktuelle Anzahl: 17 davon Gruppenadministratoren: 3 noch verfügbar: 3'. The main content area is a table listing employee identifiers with radio buttons for selection and checkboxes for actions.

Identifikationsmerkmal	Wählen	Werkzeuge
<input type="radio"/> dj	<input type="checkbox"/>	
<input type="radio"/> hc	<input type="checkbox"/>	
<input type="radio"/> is.	<input type="checkbox"/>	
<input type="radio"/> is	<input type="checkbox"/>	
<input type="radio"/> isa	<input type="checkbox"/>	
<input type="radio"/> mr	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="radio"/> Muster (Mustermann) 🗑️ 📄 📁 📌	<input type="checkbox"/>	

Oberfläche zur Benutzeradministration

3.5 Bestehende Bearbeiterkennzeichen bearbeiten

Die Nutzer mit administrativen Rechten können im Bereich der Benutzeradministration bei den sichtbaren Bearbeiterkennzeichen Änderungen hinsichtlich der Details und der Kennwörter vornehmen, sowie Bearbeiterkennzeichen sperren und entsperren.

3.5.1 Bearbeiterkennzeichen sperren und entsperren

Dazu wählen Sie bitte das gewünschte Bearbeiterkennzeichen aus. Hinter dem Kennzeichen werden nun mehrere Symbole sichtbar.



Über das Symbol **Sperren** wird das ausgewählte Bearbeiterkennzeichen gesperrt und es erscheint ein Haken im nebenstehenden Sperrkästchen. Alternativ können Sie **–ohne** das Bearbeiterkennzeichen zuvor zu markieren- den Haken auch selbst in Eingabekästchen setzen. Sie erhalten im Hinweisband die Meldung, dass das Bearbeiterkennzeichen erfolgreich gesperrt wurde.

Bearbeiterkennzeichen 'isa1' wurde erfolgreich gesperrt

Höchstzahl Bearbeiterkennzeichen: 20 aktuelle Anzahl: 17 davon Gruppenadministratoren: 3 noch verfügbar: 3

	gesperrt
zib71	
<input type="radio"/> ab	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> cs	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> dj (<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> hc	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/> isa1	<input checked="" type="checkbox"/>

Der Nutzer mit der gesperrten Kennung erhält nach Eingabe seiner Anmeldedaten die Mitteilung, dass die Kennung gesperrt ist.


Um die Sperre wieder aufzuheben, ist das Häkchen in der Spalte **gesperrt** zu entfernen bzw. das Symbol Entsperren zu wählen.

Sofern das administrative Bearbeiterkennzeichen gesperrt wurde, wenden Sie sich bitte an den [Servicedesk des IT.Niedersachsen, vormals LSKN, siehe Kontakt Servicedesk IT.N](#) .

Oberfläche zur Benutzeradministration

3.5.2 Kennwort zurücksetzen

Um ein Kennwort eines bestehenden Bearbeiterkennzeichens zu ändern, wählen Sie bitte zunächst das gewünschte Kennzeichen aus. Hinter dem Kennzeichen werden nun mehrere Symbole sichtbar.



Über das Symbol **Kennwort ändern** öffnet sich im gleichen Fenster die Maske „SolumWEB-Gruppenadministrator: Kennwort ändern“ zu dem zuvor markierten Bearbeiterkennzeichen. Alternativ können Sie auch über den Button **Kennwort ändern** in diese Eingabemaske wechseln.



Sie können jetzt ein beliebiges Kennwort den Kennwortrichtlinien entsprechend vergeben und dem Anwender mitteilen.

Nach Bestätigung der Eingaben über den Button **Speichern** wird in die Eingangsmaske der Benutzeradministration gewechselt. Im Hinweisband erscheint die Mitteilung über die erfolgreiche Änderung der Benutzerdaten. Das von Ihnen vergebene Kennwort muss von dem Anwender bei der ersten Anmeldung wieder geändert werden.

Über den Button **Zurück zur Auswahlmaske** erfolgt der Wechsel in die Eingangsmaske der Benutzeradministration.

Das Kennwort des administrativen Bearbeiterkennzeichens kann nicht über die Oberfläche geändert werden. Sollte die Änderung des Kennworts nötig sein, wenden Sie sich bitte an den Service-desk des IT.Niedersachsen, vormals LSKN, siehe [Kontakt Servicedesk IT.N](#) . mit der Bitte um Rücksetzung des Passworts auf das dort hinterlegte Standardpasswort. Bei der nächsten Anmeldung werden Sie aufgefordert, sich ein neues Passwort zu geben.

Oberfläche zur Benutzeradministration

3.5.3 Änderung der Daten eines Bearbeiterkennzeichens


Die in der Eingangsmaske sichtbaren Bearbeiterkennzeichen können durch die Benutzeradministration geändert werden. Dazu wählen Sie bitte zunächst das gewünschte Kennzeichen aus. Hinter dem Kennzeichen werden nun mehrere Symbole sichtbar.



Über das Symbol **Bearbeiten** bzw. den gleichnamigen Button unterhalb der Kennzeichenübersicht öffnet sich im gleichen Fenster die Maske SolumWEB-Gruppenadministrator: Bearbeiterkennzeichen ändern zu dem zuvor markierten Bearbeiterkennzeichen. Sie können jetzt die zugehörigen Daten des Bearbeiterkennzeichens ändern:

- einen /einen anderen Vor-/Namen hinterlegen,
- das Bearbeiterkennzeichen sperren/ entsperren,

Sie können an dieser Stelle **nicht** das Kennwort ändern!

		SolumWEB-Gruppenadministrator: Bearbeiterkennzeichen ändern	
Hilfe Schließen	Benutzerkennung	<input type="text" value="zib7"/>	
	Bearbeiterkennzeichen	<input type="text" value="Muster"/>	
	Bearbeiterkennzeichen gesperrt	<input type="checkbox"/>	
	Anrede	<input type="text"/>	
	Titel	<input type="text"/>	
	Nachname	<input type="text" value="Mustermann"/>	
	Vorname	<input type="text"/>	
	Bemerkung	<input type="text"/>	
	Rolle	<input type="text" value=""/>	
	IP-Adressen	<input type="text"/>	
IP-Adressen der Benutzerkennung	<input type="text"/>		
		<input type="button" value="Speichern"/>	<input type="button" value="Zurück zur Auswahlmaske"/>

Nach Bestätigung der Eingaben über den Button **Speichern** wird in die Eingangsmaske der Benutzeradministration gewechselt. Im Hinweisband erscheint die Mitteilung über die erfolgreiche Änderung der Benutzerdaten.

Sofern Sie die Angaben zum administrativen Bearbeiterkennzeichen ändern wollen, wenden Sie sich bitte an den Servicedesk des IT.Niedersachsen, vormals LSKN, siehe [Kontakt Servicedesk IT.N](#).


Oberfläche zur Benutzeradministration

3.5.4 Bearbeiterkennzeichen löschen

In dem Bereich der **Benutzeradministration** können Sie sichtbare Bearbeiterkennzeichen löschen. Dazu wählen Sie bitte zunächst das gewünschte Kennzeichen aus. Hinter dem Kennzeichen werden nun mehrere Symbole sichtbar.



Über das Symbol **Löschen** bzw. den gleichnamigen Button unterhalb der Kennzeichenübersicht öffnet sich die Eingabemaske SolumWEB-Gruppenadministrator: Bearbeiterkennzeichen löschen.



SolumSTAR
das maschinell geführte Grundbuch


SolumWEB-Gruppenadministrator: Bearbeiterkennzeichen löschen

Hilfe
Schließen

Benutzerkennung: **xbw**
Bearbeiterkennzeichen: **Muster**

Wollen Sie das Bearbeiterkennzeichen wirklich löschen?

Über die Schaltfläche **Löschen** wird die Bearbeitung abgeschlossen und in die Eingangsmaske der Benutzeradministration gewechselt. Im Hinweisband erscheint die Mitteilung über die erfolgreiche Löschung des Bearbeiterkennzeichens.



SolumSTAR
das maschinell geführte Grundbuch

SolumWEB-Gruppenadministrator: Bearbeitungsfunktion auswählen

Neues Bearbeiterkennzeichen
Hilfe
Schließen

Bearbeiterkennzeichen 'Muster' wurde erfolgreich gelöscht

Höchstzahl Bearbeiterkennzeichen: 20 aktuelle Anzahl: 17 davon Gruppenadministratoren: 3 noch verfügbar: 3

Zur Löschung zusätzlich eingerichteter, administrativer Bearbeiterkennzeichen wenden Sie sich bitte an den Servicedesk des IT.Niedersachsen, vormals LSKN, siehe [Kontakt Servicedesk IT.N](#).

Sollte sich der bei der Anmeldung zum Abrufverfahren gemeldete Ansprechpartner ändern, informieren Sie bitte die Zulassungsstelle.